Configuration de l'accès sécurisé pour RA VPNaaS avec un ID supplémentaire

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

- Exigences
- Composants utilisés

Configurer

- Configuration Azure
- Configuration de Cisco Secure Access

Vérifier

Dépannage

- Azure
- Accès sécurisé Cisco

Introduction

Ce document décrit étape par étape comment configurer RA VPN sur Cisco Secure Access pour l'authentification par rapport à l'ID d'entrée.

Conditions préalables

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissance à l'aide d'Azure/Entra ID.
- Connaissances avec Cisco Secure Access.

Exigences

Ces exigences doivent être remplies avant de poursuivre :

- Accédez à votre tableau de bord Cisco Secure Access en tant qu'administrateur complet.
- Accès à Azure en tant qu'administrateur.
- La mise en service utilisateur est déjà terminée pour Cisco Secure Access.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Tableau de bord Cisco Secure Access.
- Portail Microsoft Azure.
- Cisco Secure Client AnyConnect VPN version 5.1.8.105


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

Configuration Azure

1. Connectez-vous au tableau de bord Cisco Secure Access et copiez le nom de domaine complet (FQDN) VPN Global. Vous utilisez ce nom de domaine complet dans la configuration de l'application d'entreprise Azure.


Connect > End User Connectivity > Virtual Private Network > FQDN > Global



FQDN global VPN


2. Connectez-vous à Azure et créez une application d'entreprise pour l'authentification VPN RA. Vous pouvez utiliser l'application prédéfinie nommée Cisco Secure Firewall - Secure Client (anciennement AnyConnect) authentication.

Accueil > Applications d'entreprise > Nouvelle application > Cisco Secure Firewall - Authentification Secure Client (anciennement AnyConnect) > Créer



Créer une application dans Azure


3. Renommez l'application.
Propriétés > Nom



Renommer l'application

4. Dans l'application d'entreprise, affectez les utilisateurs à autoriser pour l'authentification à l'aide du VPN AnyConnect.

Affecter des utilisateurs et des groupes > + Ajouter un utilisateur/groupe > Affecter



Utilisateurs/Groupes affectés


5. Cliquez sur Authentification unique et configurez les paramètres SAML. Ici, vous utilisez le nom de domaine complet copié à l'étape 1, ainsi que le nom du profil VPN que vous configurez dans

Configuration de Cisco Secure Access plus tard à l'étape 2.

Par exemple, si vous utilisez VPN Global FQDN comme example1.vpn.sse.cisco.com et que votre profil VPN d'accès sécurisé Cisco a pour nom VPN_EntraID, les valeurs pour (ID d'entité) et l'URL de réponse (URL du service client d'assertion) sont :


Identifiant (ID d'entité) : https://example1.vpn.sse.cisco.com/saml/sp/metadata/VPN_EntraID

URL de réponse (Assertion Consumer Service URL) : https://example1.vpn.sse.cisco.com/+CSCOE+/saml/sp/acs?tgname=VPN_EntraID



Paramètres SAML dans Azure

6. Téléchargez le fichier XML des métadonnées de fédération.



Configuration de Cisco Secure Access

1. Connectez-vous à votre tableau de bord Cisco Secure Access et ajoutez un pool IP.

   Connect > End User Connectivity > Virtual Private Network > Add IP Pool

Région : Sélectionnez la région où votre VPN RA sera déployé.
Nom complet : Nom du pool d'adresses IP VPN.
Serveur DNS : Créez ou attribuez le serveur DNS que les utilisateurs utilisent pour la résolution DNS une fois connectés.
Pool d'adresses IP système : Utilisée par l'accès sécurisé pour des fonctionnalités telles que l'authentification Radius, la demande d'authentification provient d'une adresse IP comprise dans cette plage.
Pool IP : Ajoutez un nouveau pool d'adresses IP et spécifiez les adresses IP que les utilisateurs obtiennent une fois connectés au VPN RA.



Setup VPN profiles

No VPN profiles added. To configure VPN profiles, you must first setup IP pools and then add profiles that map to users. Help

Add IP Pool

Ajouter un profil VPN

Parameters

Edit this IP pool's parameters including its mapped region, DNS servers, and IP addresses

Region

Canada (Central)

Display name

RA VPN

DNS Server

DNS (208.67.222.222)

+ Add

DDNS Servers updates

System IP Pool


172.16.2.0/24

IP Pools

Add the IP pools this region will use. You can add a maximum of 25 IPV4 and 25 IPV6 subnets per IP pool. Help

+ Add

Configuration du pool d'adresses IP - Partie 1



Configuration du pool d'adresses IP - Partie 2

2. Ajoutez un profil VPN.

Connect > End User Connectivity > Virtual Private Network > + Profil VPN


Paramètres généraux

Remarque : Le nom du profil VPN doit correspondre au nom que vous avez configuré dans Configuration Azure à l'étape 5. Dans ce guide de configuration, vous avez utilisé VPN_EntraID pour configurer le même nom dans Cisco Secure Access que le nom du profil VPN.


Nom du profil VPN : Nom de ce profil VPN, visible uniquement dans le tableau de bord.

Nom complet : Le nom des utilisateurs finaux s'affiche dans le menu déroulant Secure Client - AnyConnect, voir lors de la connexion à ce profil VPN RA.
Domaine par défaut : Les utilisateurs du domaine obtiennent, une fois connectés au VPN.
Serveurs DNS : Serveur DNS : les utilisateurs VPN sont connectés au VPN une fois.
Région spécifiée : Utilise le serveur DNS associé au pool d'adresses IP VPN.
Personnalisé spécifié : Vous pouvez attribuer manuellement le DNS souhaité.
Pools IP : Les adresses IP attribuées aux utilisateurs une fois connectés au VPN.
Paramètres du profil : Pour inclure ce profil VPN pour le tunnel de machine ou pour inclure le nom de domaine complet régional afin que l'utilisateur final sélectionne la région à laquelle il souhaite se connecter (est sujet aux pools d'adresses IP déployés).
Protocoles : Sélectionnez le protocole que vos utilisateurs VPN doivent utiliser pour la

transmission tunnel du trafic.
Position temporelle de connexion (facultatif) : Si nécessaire, faire la position VPN au moment de la connexion. Plus d'informations ici



Configuration du profil VPN - Partie 1




Configuration du profil VPN - Partie 2

Authentification, autorisation et administration (AAA)

Protocoles : Sélectionnez SAML.

Authentification avec certificats CA : Si vous souhaitez vous authentifier à l'aide d'un certificat SSL et vous autoriser auprès d'un fournisseur SAML IdP.
Forcer une nouvelle authentification : Force une nouvelle authentification chaque fois qu'une connexion VPN est établie. La réauthentification forcée est basée sur le délai d'expiration de la session. Cela pourrait être soumis aux paramètres du fournisseur d'identité SAML (Azure dans ce cas).

Téléchargez le fichier XML de métadonnées de fédération de fichier XML téléchargé dans Configurer Azure à l'étape 6.



Configuration SAML

Orientation du trafic (split tunnel)

Mode tunnel :

Connexion à un accès sécurisé : Tout le trafic est envoyé via le tunnel (Tunnel All).


Contourner l'accès sécurisé : Le trafic spécifique défini dans la section Exceptions est uniquement tunnelisé (split tunnel).

Mode DNS :

DNS par défaut : Toutes les requêtes DNS transitent par les serveurs DNS définis par le profil VPN. Dans le cas d'une réponse négative, les requêtes DNS peuvent également aller aux serveurs DNS qui sont configurés sur la carte physique.


Tunnel All DNS : Tunnel toutes les requêtes DNS via le VPN.

DNS fractionné : Des requêtes DNS spécifiques se déplacent dans le profil VPN, en fonction des domaines spécifiés ci-dessous.




Configuration du pilotage du trafic

Configuration du client sécurisé Cisco
Dans le cadre de ce guide, vous ne configurez aucun de ces paramètres avancés. Les fonctionnalités avancées peuvent être configurées ici. Exemple : TND, Always-On, Certificate Matching, Local LAN Access, etc. Enregistrez les paramètres ici.



Paramètres avancés

3. Votre profil VPN doit ressembler à ceci. Vous pouvez télécharger et pré-déployer le profil xml sur les utilisateurs finaux (sous C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\VPN\Profile) pour commencer à utiliser le VPN, ou leur fournir l'URL du profil à entrer dans l'interface utilisateur VPN de Cisco Secure Client - AnyConnect.




FQDN global et URL de profil

Vérifier

À ce stade, votre configuration VPN RA doit être prête pour le test.
Notez que la première fois que les utilisateurs se connectent, ils doivent recevoir l'adresse URL du profil ou pré-déployer le profil xml sur leurs PC sous C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\VPN\Profile, redémarrer le service VPN et ils doivent voir dans le menu déroulant l'option pour se connecter à ce profil VPN.


Dans cet exemple, vous attribuez l'adresse URL du profil à l'utilisateur pour la première tentative de connexion.

Avant la première connexion :




Connexion VPN précédente

Saisissez vos informations d'identification et connectez-vous au VPN :



Connecté au VPN

Après la première connexion, dans le menu déroulant, vous devez voir l'option permettant de vous connecter au VPN - Lab VPN Profile :



Après la première connexion VPN

Vérifiez dans les journaux d'accès à distance que l'utilisateur a pu se connecter :

Contrôle > Journal d'accès distant



Connexion à Cisco Secure Access


Dépannage

Il s'agit du dépannage de base qui peut être effectué pour certains problèmes courants :

Azure

Dans Azure, assurez-vous que les utilisateurs ont été affectés à l'application d'entreprise créée pour l'authentification avec Cisco Secure Access :

Accueil > Applications d'entreprise > Cisco Secure Access RA VPN > Gérer > Utilisateurs et groupes




Vérifier l'affectation des utilisateurs

Accès sécurisé Cisco

Dans Cisco Secure Access, assurez-vous que vous avez configuré les utilisateurs autorisés à se connecter via RA VPN et que les utilisateurs configurés dans Cisco Secure Access (sous Utilisateurs, groupes et terminaux) correspondent aux utilisateurs dans Azure (les utilisateurs attribués dans l'application d'entreprise).


Connect > Utilisateurs, groupes et terminaux



Utilisateurs dans Cisco Secure Access

Vérifiez que l'utilisateur a été provisionné avec le fichier XML correct sur le PC ou qu'il a reçu l'URL de profil, comme indiqué à l'étape Vérifier.

Connect > End User Connectivity > Virtual Private Network



URL du profil et profil .xml

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.