Génération d'une licence d'évaluation pour CUAC

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Génération d'une licence de démonstration ou d'évaluation pour CUAC](#)

[Dépannage](#)

[Étapes suivantes](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

L'article décrit le processus de génération d'une licence d'évaluation traditionnelle pour l'opérateur Cisco Unified Attendant Console (CUAC). Vous pouvez générer une licence d'évaluation pour Cisco Unified Attendant Console Standard ou Advanced. Lorsque vous installez l'application pour la première fois, CUAC permet à l'application de fonctionner entièrement pendant dix jours. Après cette période de dix jours, vous avez la possibilité d'installer une licence d'évaluation ou une licence permanente. La licence d'évaluation est valide pendant 60 jours et cette période n'est pas extensible. Une fois que vous avez atteint le délai de 60 jours, vous devez installer la licence permanente sur la console.

Conditions préalables

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez des éléments suivants pour :

1. Cisco Unified Attendant Console Standard

    - CUAC Standard installé sur la machine de l'opérateur
    - Code machine/enregistrement du client standard CUAC. Vous pouvez trouver le code d'inscription en accédant à Aide, puis à À propos de Cisco Unified Attendant Console Standard.
    - Si vous installez une licence standard, vous aurez besoin du code d'activation de licence (LAC).
    - Si vous installez une licence de mise à niveau, vous aurez besoin du code d'activation de la licence de mise à niveau (LAC) et du code d'activation de la licence (LAC) ou du code d'activation de la licence (LAC) précédemment enregistrés.

2. Cisco Unified Attendant Console Advanced

- CUAC Advanced installé sur un serveur Windows
- Code d'enregistrement du site Web du serveur CUAC Advanced. Vous pouvez trouver le code d'inscription en accédant à Aide, puis à Licences.
- Si vous installez une licence standard, vous aurez besoin du code d'activation de licence (LAC).
- Si vous installez une licence de mise à niveau, vous aurez besoin du code d'activation de licence de mise à niveau (LAC) et du code d'enregistrement ou du code d'activation de licence (LAC) précédemment enregistrés.

Génération d'une licence de démonstration ou d'évaluation pour CUAC

Étape 1 :

Accédez au site Web de l'utilisateur Cisco/OEM et connectez-vous avec des informations d'identification.


Remarque : La page n'est pas associée à votre compte Cisco.com. Par conséquent, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton Register your details. Après avoir saisi vos informations, cliquez sur Register. Le système affiche un message de notification confirmant votre inscription. Un e-mail contenant votre mot de passe sera envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Une fois que vous avez reçu l'e-mail, vous pouvez vous connecter et utiliser la page.



Étape 2 :

Cliquez sur Activate Evaluation Software.

Résultat de l'étape : Le système affiche la page Licence d'évaluation de 60 jours.





Étape 3 :

Sur la page Licence d'évaluation de 60 jours :

Sélectionnez l'une des options suivantes pour le champ Sélectionner un client :	Et ensuite :
a. Si votre client figure dans la liste, cliquez sur le client, puis confirmez votre sélection en cliquant sur Choisir le client sélectionné.	Dans le champ Sélectionner un site client, sélectionnez l'une des options suivantes : a. Si votre site client figure dans la liste, sélectionnez le site client, puis confirmez votre sélection en cliquant sur Choisir le site sélectionné. b. Si votre site client ne figure pas encore dans la liste, cliquez sur Ajouter un site. Dans la page Ajouter un site client pour [client], entrez le nom et l'adresse du site dans les champs correspondants, puis cliquez sur Suivant. Le système affiche à présent le site client nouvellement ajouté dans la liste déroulante. Sélectionnez le site client nouvellement ajouté dans le champ Sélectionner un site client, puis

	cliquez sur Choisir le site sélectionné.
b. Si votre client ne figure pas encore dans la liste, cliquez sur Add a customer.	1. Dans le champ Nom du client, saisissez le nom du client, puis cliquez sur Soumettre. 2. Dans la page Ajouter un site client pour [client], entrez le nom et l'adresse du site dans les champs correspondants, puis cliquez sur Suivant. Le système affiche maintenant le nouveau client ajouté dans la liste déroulante. 3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante et confirmez votre sélection en cliquant sur Choisir le client sélectionné.






Étape 4 :

Dans la liste déroulante Sélectionner la version, sélectionnez la version 10.x ou 11.x, et dans la liste déroulante Sélectionner le produit, sélectionnez l'une des options suivantes :

a. Cisco Unified Attendant Console Standard


b. Cisco Unified Attendant Console Advanced

Cliquez sur Next (Suivant).



Étape 5 :


Dans le champ Veuillez saisir les codes d'enregistrement, saisissez votre code d'enregistrement.



Étape 6 :

Le système affiche le code d'enregistrement par rapport auquel il générera les licences d'évaluation de 60 jours. Le système envoie ensuite le fichier de licence à l'adresse e-mail associée à votre connexion au site Web de l'utilisateur Cisco/OEM. Dans le champ Adresse e-mail supplémentaire, vous pouvez entrer une adresse e-mail supplémentaire à laquelle vous souhaitez envoyer le fichier de licence. Cliquez sur Submit.

Résultat de l'étape : Le système affiche le message de notification qui confirme que le code d'activation de licence a été généré et vous a été envoyé par e-mail.






Figure 1 : exemple d'e-mail contenant votre code d'activation logicielle.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème lors de la production d'une licence de démonstration ou d'évaluation, ouvrez un dossier dans Support Case Manager (SCM).

Étapes suivantes

Une fois que vous avez reçu un fichier de clé de licence, reportez-vous au guide de configuration du produit pour obtenir des conseils sur l'installation et l'utilisation des licences.

Informations connexes

Comment générer une licence de démonstration ou d’évaluation pour Identity Services Engine (ISE) - Moteur du service de vérification des identités

Comment générer une licence de démonstration ou d’évaluation pour Cisco Unified Communications et Cisco Emergency Responder
Comment générer une licence de démonstration ou d'évaluation pour SEG (IronPort)

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.