SLP 中的推送和提取模式概述

目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行以下操作来解决问题。如果客户/合作伙伴按照说明遇到问题，请让他们通过许可支持(https://www.cisco.com/go/scm)创建案例，以帮助解决。如果您是许可支持团队之外的思科内部资源，请勿自行执行这些操作。

问:什么是SLP中的推拉模式？

A：PUSH模式是SLP中的一种连接方法，其中设备使用设备上配置的目的地址URL发起与SSM On-Prem/CSLU的通信。设备将使用情况报告和身份验证请求（如果有）推送到SSM本地或CSLU应用。在SSM On-Prem/CSLU中，在PUSH模式下工作的设备被添加为“product-initiated mode”。

PULL模式是SLP中的一种连接方法，其中SSM On-Prem/CSLU应用发起与设备的通信。SSM On-Prem/CSLU应用从设备提取使用情况报告。设备添加在SSM On-Prem/CSLU上，连接模式为NETCONF、RESTCONF或REST API。在PULL模式下运行的设备要求您在其中配置NETCONF、RESTCONF或REST API。

问:何时应使用PUSH模式和PULL模式？

A：您选择的模式取决于您的偏好与您的网络设置是否一致。如果您希望设备通过SSM内部模式发起通信，请使用PUSH模式。如果您希望SSM On-Prem启动与设备的通信，请使用PULL模式。PULL模式需要在设备上执行其他配置，如NETCONF、RESTCONF或REST-API。



注意：如果您的设备位于NAT路由器后面，与SSM本地应用通信，则设备必须在PUSH模式下运行。

故障排除：

如果您遇到无法解决的问题，请使用软件许可选项在Support Case Manager(SCM)上打开一个许可案例。

有关本文档内容的反馈，请在此处提交。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。