如何为CUAC生成评估许可证

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[为CUAC生成演示或评估许可证](#)

[故障排除](#)

[后续步骤](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述为Cisco Unified Attendant Console(CUAC)操作员生成传统评估许可证的过程。您可以为Cisco Unified Attendant Console标准版或高级版生成评估许可证。首次安装应用时，CUAC允许该应用在10天内完全运行。 在这十天后，您可以选择安装评估许可证或永久许可证。 评估许可证的有效期为60天，并且此期限不可扩展。达到60天后，需要在控制台上安装永久许可证。

先决条件

开始之前，请确保您具有以下优势：

1. Cisco Unified Attendant Console标准版
    - 操作员计算机上安装的CUAC标准
    - 来自CUAC标准客户端的计算机/注册代码。您可以通过转至Help，然后转到About Cisco Unified Attendant Console Standard来查找注册代码。
    - 如果要安装标准许可证，您需要许可证激活代码(LAC)。
    - 如果要安装升级许可证，您需要升级许可证激活代码(LAC)和以前注册的计算机/注册代码或许可证激活代码(LAC)。

2. Cisco Unified Attendant Console Advanced
    - CUAC高级版安装在Windows服务器上
    - 来自CUAC高级服务器网站的注册代码。您可以通过依次访问帮助和许可查找注册代码。
    - 如果要安装标准许可证，您需要许可证激活代码(LAC)。
    - 如果要安装升级许可证，您需要升级许可证激活代码(LAC)和之前注册的注册代码或许可证激活代码(LAC)。

为CUAC生成演示或评估许可证

步骤 1：

转至Cisco/OEM用户网站并使用凭证登录。


注意：该页面未与您的Cisco.com帐户关联，因此，如果您还没有帐户，可以通过单击Register your details按钮进行注册。输入详细信息后，单击Register。系统将显示一条通知消息，确认您的注册成功。包含您的密码的电子邮件将发送到您指定的地址。收到电子邮件后，您将能够登录并使用该页面。



步骤 2：

单击激活评估软件。

步骤结果:系统显示“60天评估许可证”页面。





步骤 3：

在60天评估许可证页面：

为“选择客户”字段选择以下选项之一：	然后：
a.如果您的客户在列表中，请单击该客户，然后单击选择所选客户确认您的选择。	在Select a Customer Site字段中，选择以下选项之一： a.如果您的客户地点在列表中，请选择客户地点，然后点击选择所选地点确认您的选择。 b.如果您的客户地点尚未在列表中，请单击添加地点。在为[customer]添加客户地点页中，在相应的字段中输入地点名称和地点地址，然后单击下一步。系统现在在下拉列表中显示新添加的客户地点。在选择客户地点字段中选择新添加的客户地点，然后单击选择所选地点。
b.如果您的客户尚未在列表中，请点击添加客户。	1.在客户名称字段中，输入客户名称，然后单击提交。 2.在为[customer]添加客户地点页面中，在相应的字段中输入地点名称和地点地址，然后单击下一步。系统现在在下拉列表中显示新添加的客户。

	3.从下拉列表中选择客户，并通过单击“选择选定客户”确认选择。






步骤 4：

从Select Version下拉列表中，选择version 10.x或11.x，然后从Select Product下拉列表中选择以下选项之一：

a.Cisco Unified Attendant Console Standard


b. Cisco Unified Attendant Console高级版

单击 Next。



步骤 5：

在Please enter Registration Codes字段中，输入您的注册代码。




步骤 6：

系统显示注册代码，系统将根据注册代码生成60天的评估许可证。然后，系统会将许可证文件发送到与思科/OEM用户网站登录相关的邮件地址。在Additional email address字段中，可以输入要将许

可证文件发送到的其他电子邮件地址。单击 submit。

步骤结果:系统显示通知消息，确认已生成许可证激活代码并通过电子邮件发送给您。






图1 — 带有软件激活代码的邮件示例。

故障排除

如果您在生产演示许可证或评估许可证时遇到问题，请在Support Case Manager(SCM)中打开案例。

后续步骤

收到许可证密钥文件后，请参阅产品配置指南，了解许可证安装和指南。

相关信息

如何为身份服务引擎 (ISE) 生成演示版或评估版许可证

如何为 Cisco Unified Communications 和 Cisco Emergency Responder 生成演示版或评估版许可证

如何为SEG(IronPort)生成演示或评估许可证

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。