将面向终端的AMP与FMC数据馈送集成

目录

[简介](#)
[将面向终端的AMP与FMC集成的过程](#)
[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何将面向终端的AMP与FMC集成以实现事件数据集成。

问题

将面向终端的AMP与FMC集成，以便FMC可以接收面向终端的AMP事件数据。

环境

- Firepower管理中心(FMC)，可访问AMP菜单。
- 适用于终端设备的高级恶意软件防护(AMP)帐户，具有适用于相应AMP云（例如，美国、欧盟、APJC）的有效凭证。
- 从FMC UI到用于授权重定向的面向终端的AMP云的浏览器访问。
- FMC版本6.x、7.X。
- 文章引用了传统导航路径AMP > AMP Management > Add AMP Cloud Connection，该路径与Firepower Management Center 6.x对应，通常适用于FMC 6.0至7.x

分辨率

注意： 此集成仅向一个方向将事件数据从面向终端的AMP发送到FMC。 此过程不集成配置设置。

完成以下步骤以在FMC中注册面向终端的AMP云连接：

1.确认访问FMC和AMP菜单。

2.确认要注册的AMP云的面向终端的AMP有效凭证。

3.从FMC中，单击AMP > AMP Management。




image.png

4.单击Add AMP Cloud Connection。



image.png

5.选择用于面向终端的AMP的AMP云，然后点击注册。






image.png


6.单击Yes允许重定向到面向终端的AMP控制台。



7. 登录面向终端的AMP。



8. 单击Allow授权AMP到FMC的连接。



9. 返回FMC浏览器选项卡。

- 验证Cisco AMP Solution Type字段显示面向终端的AMP和面向网络的AMP，并且State字段显示蓝色复选标记。



相关内容

- 技术支持和文档 - Cisco Systems
- 面向终端的思科AMP — 技术说明
- 面向终端的思科AMP — 用户指南

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。