Valider le niveau de préparation de Catalyst Center

Table des matières

Introduction

Ce document décrit comment exécuter la validation du niveau de préparation à la mise à niveau dans Cisco DNA Center 2.3.5.x et Catalyst Center 2.3.7.x et versions ultérieures.


Fond

Avant Cisco DNA Center 2.3.5.x, l'outil AURA était utilisé pour évaluer le niveau de préparation à la mise à niveau d'un cluster. Avec l'interpréteur de commandes restreint entièrement implémenté dans la version 2.3.5.x, la plupart des contrôles de mise à niveau AURA sont désormais implémentés dans Catalyst Center. Ce document fournit des instructions détaillées sur la façon de vérifier le niveau de préparation à la mise à niveau d'un cluster.


Exécution de Upgrade Readiness

Upgrade Readiness fait partie de plusieurs nouveaux outils de validation sur la page System Health.


1. Dans le menu hamburger de l'interface graphique utilisateur de Catalyst Center, cliquez sur System > System 360.




2. État du système > Outils > Outil de validation.




3. Si vous exécutez l'outil de validation pour la première fois, cliquez sur "Nouvelle exécution de validation", puis passez à l'étape 5.




4. Si vous avez déjà exécuté des validations, cliquez sur Ajouter.




5. Sur la page Nouvelle exécution de validation, entrez un nom, cochez la case État de préparation à la mise à niveau, puis cliquez sur Exécuter.



6. L'exécution de la validation se termine généralement en une minute. Actualisez le navigateur pour afficher le dernier état. Une validation terminée s'affiche ici.



7. La colonne d'état indique s'il y a des erreurs, des avertissements ou d'autres informations. Cliquez sur Afficher l'état.



8. Si l'état de chacun des tests de validation est « information », veuillez procéder à la mise à niveau du cluster. En cas d'erreur, corrigez-les avant d'effectuer la mise à niveau. Vous pouvez exporter ce rapport en cliquant sur Exporter dans l'angle supérieur droit. Le rapport est téléchargé au format PDF et peut être consulté par le TAC si nécessaire.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.