Intégration d'AMP for Endpoints avec la source de données FMC

Table des matières

[Introduction](#)

[Procédure d'intégration d'AMP for Endpoints avec FMC](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment intégrer AMP for Endpoints avec FMC pour l'intégration des données d'événements.

Problème

Intégrez AMP for Endpoints à FMC pour que FMC puisse recevoir les données d'événements AMP for Endpoints.

Environnement

- Firepower Management Center (FMC) avec accès au menu AMP.
- Compte AMP (Advanced Malware Protection) for Endpoints avec des informations d'identification valides pour le cloud AMP approprié (par exemple, US, EU, APJC).
- Accès au navigateur à partir de l'interface utilisateur FMC vers le cloud AMP for Endpoints pour la redirection d'autorisation.
- FMC version 6.x,7.X.
- L'article fait référence au chemin de navigation existant AMP > AMP Management > Add AMP Cloud Connection, qui correspond à Firepower Management Center 6.x et s'applique généralement à FMC 6.0 à 7.x

Résolution

Remarque : Cette intégration envoie les données d'événements d'AMP for Endpoints à FMC dans une seule direction. Cette procédure n'intègre pas les paramètres de

configuration.

Suivez ces étapes pour enregistrer la connexion cloud AMP for Endpoints dans FMC :

1. Confirmez l'accès au FMC et au menu AMP.

2. Confirmez les informations d'identification valides d'AMP for Endpoints pour l'enregistrement du cloud AMP.

3. Dans FMC, cliquez sur AMP > AMP Management.




image.png

4. Cliquez sur Add AMP Cloud Connection.



image.png

5. Sélectionnez le cloud AMP utilisé pour AMP for Endpoints et cliquez sur Register.






image.png


6. Cliquez sur Oui pour autoriser la redirection vers la console AMP for Endpoints.



7. Connectez-vous à AMP for Endpoints.



8. Cliquez sur Allow pour autoriser la connexion AMP à FMC.



9. Revenez à l'onglet FMC du navigateur.

- Vérifiez que le champ Type de solution Cisco AMP affiche AMP for Endpoints et AMP for Networks et que le champ State comporte une coche bleue.



Autres informations utiles

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems
- Cisco AMP for Endpoints - Notes techniques
- Cisco AMP for Endpoints - Guide de l'utilisateur

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.