Exporter les données de rapport dans l'appareil Web sécurisé

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

- [Exigences](#)
- [Composants utilisés](#)

[Exporter le suivi Web](#)

[Déclaration D'Exportation](#)

[Exporter les rapports automatiques](#)

[Autres informations utiles](#)

Introduction

Ce document décrit le processus de sauvegarde des données de rapport dans l'appareil Web sécurisé (SWA).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de connaître les sujets suivants :

- Accès à l'interface graphique utilisateur (GUI) de SWA

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Exporter le suivi Web

1. Dans l'interface utilisateur graphique, accédez à Reporting et sélectionnez Web Tracking.

2. Dans la section Plage de temps, choisissez Plage personnalisée et sélectionnez les dates de début et de fin souhaitées.

⚠ Mise en garde : La sélection d'une plage de temps longue peut entraîner une charge système élevée ou une instabilité sur le SWA. Si le SWA est actuellement soumis à une forte demande, utilisez des intervalles de temps plus courts pour garantir des performances optimales.

---

3. (Facultatif) Définissez les critères du rapport.

4. Cliquez sur Rechercher.

5. Lorsque le rapport est prêt, cliquez sur Téléchargement imprimable et sélectionnez CSV comme type de fichier, pour exporter tous les créneaux horaires disponibles.

Conseil : Vous pouvez répéter ces étapes pour les intervalles de temps plus anciens ; par exemple, en exportant les données tous les mois.




Image - Exporter le suivi Web

Déclaration D'Exportation

1. Dans l'interface utilisateur graphique, accédez à Reporting et sélectionnez le type de rapport à exporter.

2. Dans la section Plage de temps, choisissez Plage personnalisée et sélectionnez les dates de début et de fin souhaitées.

⚠ Mise en garde : La sélection d'une plage de temps longue peut entraîner une charge système élevée ou une instabilité sur le SWA. Si le SWA connaît actuellement une forte demande, utilisez des intervalles plus courts pour garantir des performances optimales.

---

3. Lorsque le rapport est prêt, cliquez sur Export (Exporter) dans la section souhaitée pour télécharger le fichier CSV.

Conseil : Vous pouvez répéter ces étapes pour les intervalles de temps plus anciens ; par exemple, en exportant les données tous les mois.




Image - Rapports d'exportation

Exporter les rapports automatiques

1. Dans l'interface utilisateur graphique, accédez à Rapports et sélectionnez Rapports archivés.

2. Cliquez sur le nom de chaque rapport pour télécharger les données de rapport associées.

Conseil : les rapports planifiés et les rapports archivés sont tous deux stockés dans la section Rapports archivés.




Image - Rapports d'archivage

Autres informations utiles

- Guide de l'utilisateur d'AsyncOS 15.2 pour Cisco Secure Web Appliance
- Utilisation des meilleures pratiques de sécurisation des appliances Web
- Configurer la sauvegarde dans l'appliance Web sécurisée

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.