如何在思科许可证中心(CLC)中为特定许可证保留(SLR)启用工厂预安装？

简介

本文档介绍如何在思科许可证中心(CLC)中为特定许可证预留(SLR)启用出厂预安装功能。

视频

此内容的目的是共享信息以用于教育和/或信息用途。您可以选择观看视频或阅读以下内容 — 两者提供相同的材料，因此您可以随意选择您喜欢的格式。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 活动的Cisco.com帐户
- SLR的必备条件：

1.需要将订单分配给SA VA。

2.产品OS版本应支持SLR预安装。

- 使用以下链接检查产品支持SLR预安装：https://software.cisco.com/software/smart-licensing/assets/ProductDetails/External_Page_Products.htm?bust=09122022
- 访问思科许可证中心的用户必须至少具备以下其中一项：
  - 智能帐户查看器/用户/管理员
  - 虚拟帐户查看器/用户/管理员

步骤

步骤 1：导航到思科软件中心，然后使用Cisco.com凭证登录。

步骤 2：在Cisco License Central部分下，点击Access Cisco License Central。

步骤 3：输入您的智能帐户名称或使用搜索功能查找并选择适当的帐户。

步骤 4：从左侧导航菜单中，选择Account Management选项卡，然后在“Settings”菜单中选择License Settings。

步骤 5：选中Enable factory preinstallation of reserved license复选框。

步骤 6：从显示的下拉菜单中，选择您要应用此策略的特定虚拟帐户。

步骤 7：单击 Apply。

步骤 8::提供更改原因，系统将显示弹出窗口。说明原因。

步骤 9：单击Apply Changes。

步骤 10：输入有效案例编号;将出现一个弹出窗口。如果存在问题，请输入问题编号并单击Proceed，或者单击Proceed Without。

步骤结果：现在已为所选虚拟帐户启用预留许可证的出厂预安装。



注意：要启用SLR的工厂预安装，请访问：如何启用SLR的工厂预安装？

故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用:按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过Cisco Support Case Manager（思科支持案例管理器）发起许可证支持请求。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。