在ESA和SMA上配置AMP用户角色

目录

简介

先决条件

- 要求
- 使用的组件

背景信息

配置

- 对于ESA
  - 添加用户角色
  - 为用户分配用户角色
- 对于SMA
  - 添加用户角色
  - 为用户分配用户角色

确认

简介

本文档介绍如何为Cisco ESA和SMA配置高级恶意软件防护(AMP)用户权限。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 思科安全电子邮件(ESA)
- 思科安全邮件和网络管理器(SMA)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科安全电子邮件版本14.3

- 云邮件安全版本14.3
- AMP功能密钥

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

此功能为AMP配置权限提供角色。将此权限分配给用户时，用户只能配置AMP安全设置。

要查看AMP相关报告，此AMP配置权限还提供对AMP配置设置和AMP报告的访问权限。AMP Reports（AMP报告）可访问以下四个报告：

- 高级恶意软件保护
- AMP文件分析
- AMP裁决图表更新
- 邮箱自动修复报告（适用于旧版和NGUI）


配置

对于ESA

添加用户角色

在思科安全邮件(ESA)上创建新用户角色：


1. 导航到系统管理>用户角色。
2. 选择Add User Role。
3. 输入用户角色名称。
4. 选择Full Access for AMP Configuration。
5. 选择View relevant reports for Email Reporting。
6. 选择Submit，然后提交更改。



为用户分配用户角色

创建新用户并分配在上一部分中创建的用户角色：

1. 导航到系统管理>用户。
2. 选择Add User。
3. 输入用户名。
4. 选择Custom Roles，然后选择之前创建的用户角色。
5. 选择Submit，然后提交更改。




对于SMA

添加用户角色

在Cisco Secure Email and Web Manager(SMA)上创建新用户角色：


1. 转至系统管理>用户角色。
2. 点击添加用户角色。
3. 命名用户角色。
4. 根据部署，为设备组选择AMP报告，或选择所有邮件设备。
5. 提交并提交。



为用户分配用户角色

创建新用户并分配在上一部分中创建的用户角色。

1. 转至System Administration > Users。
2. 单击Add User。
3. 为用户命名。
4. 单击Custom Roles，然后选择之前创建的用户角色
5. 提交并提交更改。



确认

确认用户只能访问AMP配置设置和分配的角色允许的AMP报告。ESA角色包括AMP配置和相关邮件报告权限。SMA角色适用于所选设备组或所有邮件设备，具体取决于所选范围。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。